



## Static IP Address บน DHCP

การกำหนด IP Address ให้ Users ที่ต้องการใช้ประจำโดยไม่ต้องอยู่ใน Rang IP บน DHCP Server หรือจอง IP Address ได้เช่น VIP เราสามารถกำหนดโดย

1)เปิดเมนู Object และเข้าเมนูย่อย Address Table



2)คลิกที่เมนู LAN IP Address เพื่อสร้าง Computer name ที่ผูกติดระหว่าง IP Address กับ MAC Address และ กด Add

A screenshot of a configuration window titled 'Add Computer Name and IP Address :'. It contains several input fields and a checkbox. The 'Computer Name' field has 'Users' entered. The 'IP Address' field has '192.168.88.100' entered, with an example 'Ex : 192.168.188.0' to its right. The 'MAC Address' field has 'xx:xx:xx:xx:xx' entered, with an example 'Ex : 00:00:00:00:00:00' and a 'Get Mac' button to its right. Below the MAC field is the text '\*\* Set physical address to ARP table.' The 'Mode' dropdown menu is set to 'IP and MAC Address'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Get static IP address from DHCP Server.' which is checked.

2.1 Computer name คือชื่อเครื่องหรือผู้รับผิดชอบ IP Address ดังกล่าว

2.2 IP Address คือ IP Address ที่ต้องการกำหนดให้ Users เมื่อเข้าใช้ระบบจะได้ IP นี้ตลอด

2.3 MAC Address คือ ถ้าเคยใช้งานบนเครือข่ายให้กด Get mac จะได้ Mac Address เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำหนด IP Address

2.4 Mode ให้เลือก IP and MAC Address

2.5 Get static IP address from DHCP Server ให้คลิกถูก

เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว Users ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องมี IP อยู่ใน Pool ของ DHCP จะรับ IP ตามที่เรากำหนดที่อยู่นอก Pool ได้ประโยชน์เพื่อ เมื่อเรามีเครื่องใหม่มาแล้ว IP ไม่เหลือใน Pool ของ DHCP เราสามารถให้ DHCP จ่าย IP Address นอก Pool ได้